





Instalacja programu

Instalacja w środowisku AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD


Program **Mapa_SG** instalować należy po uprzednim zainstalowaniu środowiska graficznego.

1. **Przed instalacją programu, środowisko graficzne należy zostać uruchomione i następnie zamknięte.**
2. Instalację programu oraz jego rejestrację wykonać może tylko użytkownik posiadający uprawnienia administratora.
3. Wymaga się, w systemie **Windows 7/8/10/11** ustawienia na skrócie **setup.exe**, uprawnień administratora (prawy przycisk myszy, **Właściwości**, zakładka **Zgodność**).
4. Program należy pobrać ze strony internetowej www.mapa-sg.pl
5. Z menu **Start** wybrać **Uruchom**
6. Wpisać **x:\setup**
7. W oknie dialogowym wybrać należy środowisko, w którym zainstalowany zostanie program. W przypadku GstarCAD zainstalowana i wybrana powinna być wersja 32 bitowa (x86)
8. Wprowadzić należy numer seryjny produktu. Korzystając z przycisku znajdującego się po prawej stronie okna edycyjnego, można zmienić numer seryjny. Stosuje się to tylko w przypadkach, gdy zainstalowane są wcześniejsze wersje programu **Mapa_SG**. Zmiana numeru seryjnego spowoduje konieczność ponownej autoryzacji wcześniejszych wersji.
9. Następnie wersję środowiska oraz zdecydować o instalacji modułów ponad standardowych.
10. Istotne jest prawidłowe określenie folderu środowiska. Instalator proponuje odszukaną lokalizację.
11. Wymagane jest ponowne uruchomienie systemu **Windows** (tylko **Windows 95/98**), na pulpicie instalator utworzy skrót do programu **Mapa_SG V17**.



Przed pierwszym uruchomieniem programu Mapa_SG, w systemie Windows 7/8/10/11, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora. W tym celu należy nacisnąć prawy przycisk myszy na skrócie Mapa_SG, menu Właściwości, zakładka Zgodność, włączyć przełącznik Uruchom ten program jak administrator.

12. Uruchomić program **Mapa_SG** (poprzez kliknięcie utworzonego skrótu), zostanie uruchomiony **AutoCAD** lub **BricsCAD** albo **GstarCAD**.
13. W przypadku pierwszego uruchomienia programu **Mapa_SG**, konieczna będzie jego rejestracja. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Mapa_SG V17 Autoryzacja**. Przez 14 dni aktywne będzie pole wyboru **Uruchomienie programu**. Wybór jednego z pól zaktywizuje przycisk ->. W następnym, drugim oknie wypełnić należy wszystkie pola edycyjne oraz nacisnąć przycisk ->. Zostanie wyświetlony kod żądania, który przesłać na adres: sp@mapa-sg.pl. Kod autoryzacyjny zostanie odesłany najdalej w następnym dniu. Wtedy, w oknie drugim wybrać należy pole wyboru **Wprowadzić otrzymany kod autoryzacji**. Po naciśnięciu przycisku -> autoryzacja



zostanie ukończona.

14. Pierwsze uruchomienie powinno zostać wczytane menu programu wraz z menu zawierającym paski narzędzi. W przypadku, gdy na ekranie nie jest widoczne menu programu **Mapa_SG**, menu wczytuje się poleceniem MENU w systemie **AutoCAD** i wybraniu pliku *acad.cuix*. Menu częściowe wczytuje się poleceniem MENUWCZYTAJ (_menuload).
W nowszych wydaniach środowiska **AutoCAD** lub **GstarCAD** konieczny może być wybór obszaru roboczego **AutoCAD – wersja standardowa**
15. Ikonki programu **Mapa_SG** można dowolnie ułożyć, zamknąć itp.
16. Instalator kopiuje do folderu *TEMPLATE* pliki o nazwach *Mapa_SG V17 - 500.dwt*, *Mapa_SG V17 - 1000.dwt*, *Mapa_SG V17 - 2000.dwt*, *Mapa_SG V17 - 5000.dwt*, które po indywidualnej konfiguracji, używać można jako szablonów nowego rysunku.
17. W folderze *MapaSG V17* znajduje się plik o nazwie *acaddoc.lsp* (*on_doc_load.lsp* w przypadku **BricsCAD** albo *gcad.lsp* w przypadku **GstarCAD**), który użytkownik może modyfikować, dodając inne, automatycznie uruchamiane programy lub aplikacje.

Mapa_SG V17 Autoryzacja

Kod ządania proszę przesłać na adres: rejestracja@mapa-sg.pl

Kod ządania:
F0E2-DFD9-0F0B-30E9-6000-F9D0-000B-0F96-FFF8-59B6-0A3C

Zastanie odesłany kod autoryzacyjny, który należy wprowadzić poniżej:

Wprowadź kod autoryzacji:

Koniec sesji << Wstecz