

& Instalacja programu

Instalacja w środowisku AutoCAD, AutoCAD LT, Bricscad, GstarCAD


Program Mapa_SG 12 instalować należy po uprzednim zainstalowaniu środowiska graficznego.

Aby zainstalować program w środowisku AutoCAD 64-bit należy uruchomić program **setup.exe** znajdujący się w folderze:

Install Mapa_SG 12-64

1. **Przed instalacją programu, środowisko tj. AutoCAD lub Bricscad albo GstarCAD musi być choćby raz uruchomione.**
2. Instalację programu oraz jego rejestrację wykonać może tylko użytkownik posiadający uprawnienia administratora.
3. Zaleca się, w systemie **Windows 7** ustawienia na skrócie **setup.exe**, uprawnień administratora (prawy przycisk myszy, **Właściwości**, zakładka **Zgodność**).
4. Aby możliwe było użytkowanie programu w środowisku **AutoCAD LT** konieczna jest dodatkowa instalacja programu **CADSTA Max** (szczegóły na stronie www.drcauto.com)
5. Z uwagi na modyfikację rejestru, należy zalogować się jako **Administrator**.
6. Włożyć CR-ROM do napędu, np. X:
7. Z menu **Start** wybrać **Uruchom**
8. Wpisać **x:\setup**
9. Dalej postępować zgodnie z opisem wyświetlanym w **Instalatorze**, określić należy środowisko oraz wprowadzić numer seryjny produktu. Następnie wersję środowiska oraz zdecydować o instalacji modułów ponad standardowych.
10. Istotne jest prawidłowe określenie folderu środowiska. Instalator proponuje odszukaną lokalizację.
11. Wymagane jest ponowne uruchomienie systemu **Windows** (tylko **Windows 95/98**), na pulpicie instalator utworzy skrót do programu Mapa_SG 12.

Przed pierwszym uruchomieniem programu Mapa_SG 12, w systemie Windows 7, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora. W tym celu należy nacisnąć prawy przycisk myszy na skrócie Mapa_SG, Właściwości, zakładka Zgodność.




12. Uruchomić program Mapa_SG 12 (poprzez kliknięcie utworzonego skrótu), zostanie uruchomiony **AutoCAD** lub **Bricscad V10-V12** albo **GstarCAD 2010-2012**.
13. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie programu Mapa_SG 12, konieczna będzie jego rejestracja. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Mapa_SG 12 Autoryzacja**. Przez 14 dni aktywne będzie pole wyboru **Uruchomienie programu**. Wybór jednego z pól zaktywizuje przycisk **Dalej >>**. W następnym, drugim oknie wypełnić należy wszystkie pola edycyjne oraz wybrać pole wyboru **Generować kod żądania**. Kod ten, wyświetlony w następnym oknie, należy skopiować oraz przesłać na adres: sp@mapa-sg.pl
Kod autoryzacyjny zostanie odesłany najdalej w następnym dniu. Wtedy, w oknie drugim wybrać należy pole wyboru **Wprowadzić otrzymany kod autoryzacji**. Po naciśnięciu przycisku **Dalej >>** wyświetlone zostanie okno z polem edycyjnym **Kod autoryzacji programu**. Teraz wystarczy wprowadzić (wkleić) otrzymany kod i zostanie zaktywizowany przycisk **Rejestracja programu**, który należy wybrać.
14. Pierwsze uruchomienie, powinno zostać wczytane menu programu wraz z menu częściowym o nazwie **msg_add.mnu**, zawierającym paski narzędzi. W przypadku, gdy na ekranie nie jest widoczne menu programu Mapa_SG 12, menu wczytuje się poleceniem MENU w systemie **AutoCAD** i wybraniu pliku **acad.mnu** (albo **acad.cui**). Menu częściowe wczytuje się poleceniem MENUWCZYTAJ (_menuload).




W nowszych wydaniach środowiska **AutoCAD** lub **GstarCAD** konieczny może być wybór obszaru roboczego **AutoCAD – wersja standardowa**

15. Ikonki programu Mapa_SG 12 można dowolnie ułożyć, zamknąć itp.
16. Instalator kopiuje do foldera *TEMPLATE* plik o nazwie *msg2000.dwt*, którego po indywidualnej konfiguracji, używać można jako szablonu nowego rysunku.
17. W folderze *msg2002* znajduje się plik o nazwie *acaddoc.lsp* (*on_doc_load.lsp* w przypadku **Bricscad** albo *IcadAutoLoad.lsp* w przypadku **GstarCAD**), który użytkownik może modyfikować, dodając inne, automatycznie uruchamiane programy lub aplikacje.
18. Niektóre polecenia, np. współpraca z plikami w formacie *ShapeFile*, wymagają instalacji w systemie sterownika obsługującego bazę danych **DBase**. W tym celu zainstalować **BDE eXpress for Windows**. Odpowiednie pliki znajdują się na **CD**, w folderze *_bde*. W systemie **Windows XP** uruchomić należy program *instaluj.bat*, w systemie **Windows Vista** lub **Windows 7** (również 64-bit) program *BDEXVistaPgm.exe*.
19. Aby możliwa była praca z tabelami DBF wg SGDoN GDDKiA, konieczna może być instalacja driver'a DBF. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Panel sterowania,
System i zabezpieczenia,
Narzędzia administracyjne.
Źródła ODBC
Zakładka DSN użytkownika
Jeżeli brak driver'a *.dbf, należy wybrać przycisk **Dodaj..** następnie wybrać **Driver do Microsoft dBase (*.dbf)** i w polu **Nazwa źródła danych**, wpisać **Pliki programu dBase**.



20. Aby uruchomić program Mapa_SG 12 w środowisku **AutoCAD LT** wraz z **CADSTA MAX** konieczna jest dodatkowa konfiguracja **AutoCAD LT**. Folder *msg2002* musi być dodany do ścieżki wyszukiwania plików. W tym celu należy uruchomić polecenie *_CONFIG* (Menu: **Narzędzia.. Opcje..**). W oknie **Opcje** wybrać zakładkę **Pliki**, lista **Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych**, przycisk **Dodaj**, następnie **Przeglądaj** i wskazać właściwy folder, np. *C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT\msg2002*. Zaleca się ponadto ustawienie tego folderu jak pierwszego na liście (przycisk **Do góry**). Program uruchamia się poprzez wybór ikonki **CADSTA MAX**.



Załączoną, wypełnioną kartę rejestracyjną oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy licencyjnej, po zainstalowaniu programu proszę przesłać na adres autora programu. Zapewni ona ciągłe korzystanie z nowszych wersji programu.